



## GLOSSARY - GLOSSAIRE

<p>GRID ZONE DESIGNATION: DESIGNATION DE LA ZONE DU QUADRILLAGE:</p> <p>14U</p>	<p>100 000 m SQUARE IDENTIFICATION IDENTIFICATION DU CARRÉ DE 100 000 m</p> <p>PQ</p>
---	---



---

陳永發教授紀念文集 陳永發紀念文集

(see above)

NORTHING: Read number on grid line immediately below point.	
ORDONNÉE: Note le chiffre de la ligne du quadrillage immédiatement en dessous du repère.	98
Estimate tenths of a square from this line northward to points.	
Estimer le nombre de dixièmes du carré entre cette ligne et le repère en direction nord.	4
GRID REFERENCE:	984
RÉFÉRENCE AU QUADRILLAGE:	975984
Nearest similar grid reference 100 000 metres	
La prochaine référence similaire est à 100 000 mètres	

ONE THOUSAND METRE  
UNIVERSAL TRANSVERSE MERCATOR GRID  
ZONE 14  
QUADRILLAGE DE MILLE MÈTRES  
TRANSVERSE UNIVERSEL DE MERCATOR

The 1983 MAGNETIC BEARING is 3°11' (57 mils) EAST of GRID NORTH.  
ANNUAL CHANGE DECREASING 13.3'

GRID NORTH is 2°13' (39 mils) EAST of TRUE NORTH for centre of map.

Le REPÈRE MAGNÉTIQUE en 1983 est à 3°11' (57 mils) à l'EST du NORD DU QUADRILLAGE.  
VARIATION ANNUELLE DÉCROISSANCE 13.3'

NOTE: GRID TICKS WITH NUMBERS IN BRACKETS  
OR WITHOUT NUMBERS INDICATE THE  
1000 METRE U.T.M. GRID  
ZONE 15

NOTER: LES TRAITS NUMÉROTÉS ENTRE PARENTHÈSES  
OU SANS NUMÉRO INDICQUENT  
LE QUADRILLAGE DE 1000 MÈTRES T.U.M.

**NOTES:**

CONVERSION SCALE FOR ELEVATIONS      ECHELLE DE CONVERSION DES ALTITUDES

etres      30 20 10 0      50      100      150      200      250      300      Mètres

Feet      100 50 0      100      200      300      400      500      600      700      800      900      1000      Pieds

GUNISAO LAKE  
63 H/9  
EDITION 2 ÉDITION